

※ INCOS 주문 정보에 따라 INCOS 시스템 납품 시 setting 하여 보급합니다.

주문정보	주문자 정보 작성 예문	주문자 정보
· 기관(업체)명칭, 기관(업체)명칭 영문 약어	주식회사 미텍 (meettech)	()
· 관리자 Mail 주소	webmaster@meettech.co.kr	
· IP-Address	203.111.111.111	
· Host Name(Domain Name 포함)	incos.meettech.co.kr	
· INCOS 전용서버를 Mail Server로 활용할 것인가? (선택사항)	Yes(<input checked="" type="checkbox"/>) No()	Yes() No()
작성자 : 지토 & 미텍 INCOS 사업 총괄팀장 귀하		

----- 절 취 선 -----

Instant Collaborative Solutions **INCOS** 전용 서버 설치 · 운영 환경 만들기

조직내 LAN 환경이 조성되어 있고, 방화벽을 운영 중일 경우

- Port 80/TCP, 8080/TCP, 8001/TCP, 7070/TCP를 허용하셔야 합니다.
- INCOS Web 서비스 : 80/TCP
- INCOS Client 서비스 : 8080/TCP, 8001/TCP, 7070/TCP

방화벽을 기 운영 중에 있으며 Mail 서버를 선택 사항으로 주문하였을 경우

- 메일 수신 : Port 25/TCP를 허용하셔야 합니다.
- POP-3 서비스 : Port 110/TCP를 허용하셔야 합니다.

INCOS 전용서버 설치 및 INCOS 처음 설치하기	<ol style="list-style-type: none"> 1. INCOS 전용서버 후면에 전원코드를 연결합니다. 2. INCOS 전용서버 후면의 10 Base-T port를 활용하여 Network에 연결합니다. 3. INCOS 전용서버의 전면 상태 창에 CPU와 Memory 용량을 확인합니다. 4. 개인 PC에서 Web 브라우저를 띄우고 주문 시 등록 URL로 접근합니다. 5. 첫 화면은 위 INCOS Web 모듈과 같습니다. 6. 개인 근무환경에 따라 INCOS Client 모듈을 설치하고 사용합니다.
INCOS 설치 후 INCOS 서비스 센터에 등록하기	<p>INCOS 전용서버를 연결하고 INCOS 작동을 확인한 후 INCOS 서비스 URL을 통하여 기관 등록을 하십시오. 향후 INCOS 관련 Up-Grade 안내와 유·무료 설치 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p>INCOS 서비스 센터 URL은 http://www.incoss.biz/ 입니다.</p> <p>INCOS 서비스 센터 URL 변경 시 LINK 서비스를 할 예정입니다.</p>